



Dans ce tutoriel Tiki Express, nous allons voir ensemble comment configurer votre Tiki après l'installation.

Dans cette vidéo je vais vous montrer :

- *Configurer l'e-mail de l'expéditeur
- *Comment définir le nom de votre site web
- *Définir les préférences de date et d'heure
- *Changer le thème et la mise en page
- *Personnalisation rapide du code
- *Consulter rapidement les paramètres de connexion
- *Définir votre logo et le titre du site web

Astuce rapide

Mais d'abord, un petit conseil à propos de Tiki.

Parfois, notre Tiki a un comportement inattendu et n'affiche pas les informations comme prévu avant de changer les paramètres ou d'annuler votre dernier travail, votre première action devrait être de vider le cache de votre Tiki.

Allez dans le menu Tiki, Configuration, Cache Tiki et videz tous les caches.

Si les informations ne sont pas mises à jour ou qu'une partie est manquante, reconstruisez simplement votre index unifié.

Menu Tiki, Panneaux de contrôle, Panneau de recherche et allez en haut sur "Reconstruire l'index".

S'il s'agit d'un problème de permission, une simple déconnexion / reconnexion corrigera parfois le problème.

Ce sont des conseils simples, mais croyez-moi quand je dis que nous, les développeurs Tiki, faisons cela des dizaines et des dizaines de fois par jour.

Si vous trouvez cette astuce utile et que vous aimez ma vidéo, cliquez simplement sur le bouton "J'aime" et abonnez-vous à ma chaîne Youtube.

Introduction

Commençons maintenant ce tutoriel Tiki Express pour personnaliser rapidement un Tiki tout neuf.

Cela devrait vous aider à configurer rapidement votre site web Tiki. Notez qu'à la fin de votre installation et lorsque vous commencez à utiliser Tiki pour la première fois en tant qu'administrateur, vous serez invité à utiliser l'assistant Tiki pour configurer la configuration, ou mini-configuration, selon ce dont vous avez besoin. Cela vaut le coup d'y jeter un œil pour comprendre ce que Tiki peut faire pour vous et aussi pour vous aider à définir ces premiers réglages.

Maintenant, commençons.

Nous voici donc sur le tout nouveau Tiki 20 et je vais tout de suite dans Configuration, Panneaux de contrôle et je bascule mon filtre de préférences de "basique" à "avancé" et je sauvegarde cela comme réglage par défaut. J'ai expliqué dans un tutoriel précédent pourquoi nous faisons cela, vous pouvez vous référer à mon tutoriel sur les Conseils d'Administration.

Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un avertissement indiquant que mon e-mail d'expéditeur n'est pas configuré et nous devons régler cela immédiatement. Je vais dans le panneau de contrôle Général où je peux trouver quatre onglets qui ont beaucoup d'importance quand vous commencez :

- Préférences générales,
- Réglages généraux,
- Navigation,
- Date et Heure

Configurer l'e-mail de l'expéditeur

Mettons maintenant un e-mail d'expéditeur. Je vais mettre mon e-mail. Il y a d'autres choses que vous pouvez configurer, tout est expliqué avec une infobulle, mais généralement les réglages par défaut fonctionnent bien. J'applique.

Chaque fois que je change quelque chose, j'aurai une boîte de remarque verte de succès et aussi, comme vous pouvez le voir, je peux réinitialiser à la valeur par défaut. C'est donc vraiment sûr et vous pouvez changer les paramètres, expérimenter et revenir en arrière.

Comment configurer le nom de votre site web

Une autre chose que nous voulons est d'avoir un joli titre de navigateur qui apparaîtra sur l'onglet et qui sera en fait le nom de mon site web. Encore une fois, beaucoup de choses peuvent être configurées ici : l'URL de secours pour la base Tiki au cas où quelque chose arrive comme une erreur 404, la position du titre du navigateur, le mode d'affichage du titre du navigateur, et chaque fois vous avez une infobulle.

Définir les préférences de date et d'heure

Une fois que c'est fait, je vais appliquer cela et nous irons au réglage Date et Heure, une autre chose importante à vérifier quand vous démarrez votre Tiki. Vous pouvez définir le fuseau horaire. Automatiquement, Tiki essaiera de détecter le fuseau horaire de votre serveur et de le régler correctement. Vous pouvez modifier ces paramètres, vous pouvez avoir différents formats de date pour le format long, le format court, etc., et vous avez aussi ici l'affichage pour les sélecteurs de date et d'heure. Par défaut, Tiki est livré avec un réglage qui affiche d'abord le mois, puis le jour, puis l'année, mais vous pouvez changer cela pour un format plus européen jour/mois/année ou une façon plus "programmeur" qui est année/mois/jour.

Quoi que vous fassiez, vous pouvez changer... Afficher l'heure au format 12 heures, quelle sera l'année de début quand vous ouvrez un sélecteur, quelle sera l'année de fin, etc. J'applique à nouveau mes changements. J'ai encore ma boîte verte, tout est bon.

Changer le thème et la mise en page

Une autre chose que nous allons configurer est l'apparence de votre Tiki, le thème qui sera utilisé, la mise en page. Pour cela, vous allez dans le panneau de contrôle Look and Feel et le premier onglet est le thème où vous pouvez sélectionner le thème.

Par défaut, Tiki est installé avec une adaptation du bootstrap par défaut, mais Tiki est livré avec plusieurs thèmes que vous pouvez sélectionner et utiliser et vous avez une petite fenêtre sur le côté droit de l'écran où vous pouvez voir un aperçu du site web ou de son apparence. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu, ce ne sont pas toutes les pages que vous pouvez voir mais cela vous donne une idée. Autre chose que vous pouvez changer est la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation, le fait que l'administrateur ait un thème alors que votre utilisateur aura un thème différent. Beaucoup de choses qui peuvent vous aider.

Encore une fois, vous avez une infobulle, vous avez de l'aide et vous pouvez annuler vos modifications.

Un autre point important est la mise en page du site (layout). Vous pouvez sélectionner le conteneur unique, le Tiki classique à trois conteneurs (en-tête, milieu, pied de page) ou le bootstrap classique avec une barre de navigation supérieure fixe. C'est généralement celui que j'utilise mais vous êtes libre d'utiliser n'importe lequel d'entre eux. Vous pouvez choisir d'avoir une largeur fixe pour que votre site soit centré au milieu et vous pouvez changer la taille de cette largeur. À propos du logo et du titre, nous les modifierons à partir des modules... et je vous montrerai cela dans quelques minutes.

Personnalisation rapide du code

Une autre chose importante dans le Look and Feel est la personnalisation. Vous avez ici de nombreux champs que vous pouvez utiliser pour insérer votre propre JavaScript personnalisé ou du code personnalisé provenant de sociétés tierces comme Google, Feedblitz, Addthis, etc.

Vous pouvez personnaliser cela bien sûr, mais vous devez être prudent car si vous entrez des données erronées ici et que vous plantez votre Tiki, vous devrez retourner dans la base de données ou le réinstaller. C'est donc une bonne chose de le faire au début de votre Tiki ainsi, s'il y a vraiment un problème, vous pouvez remettre une sauvegarde ou réinitialiser votre base de

données par défaut.

Visualiser rapidement les paramètres de connexion

Maintenant que c'est fait, nous allons aller dans le panneau de contrôle de connexion, une autre chose importante que vous configurez quand vous lancez votre Tiki... votre site web. Il existe différentes façons d'utiliser un site web. Vous pouvez utiliser un site uniquement pour afficher des choses, mais vous pouvez aussi utiliser un site avec des utilisateurs connus et enregistrés, et vous devez décider de la manière dont ils s'inscriront. Donc, sur la section d'inscription et de connexion. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez configurer l'inscription des utilisateurs et quand je fais cela...

Vous avez énormément de paramètres, de paramètres et d'options pour vous aider à configurer exactement ce que vous voulez là-bas. Vous pouvez avoir un mot de passe pour vous inscrire. Vous avez, par défaut, un CAPTCHA pour éviter que votre Tiki ne soit submergé par des bots du monde entier. Vous pouvez également utiliser le Google reCAPTCHA lorsque vous le configurez et vous enregistrez chez Google.

Vous pouvez également configurer dans l'inscription que non seulement l'utilisateur s'inscrit mais que ses informations... sont collectées dans un tracker.

Vous pouvez forcer la revalidation de l'e-mail. Il y a vraiment énormément de paramètres. Autre paramètre important concernant le HTTPS : comme vous le savez maintenant, la plupart des sites web fonctionnent en HTTPS et, surtout pour le mobile, il est très important d'avoir un certificat et d'utiliser le HTTPS. Vous pouvez également forcer des choses comme la connexion en HTTPS pour éviter que quiconque ne s'interpose entre vous et votre serveur.

Quoi d'autre ici ? Oui, le nom d'utilisateur. Très important.

Vous pouvez forcer vos utilisateurs à utiliser l'e-mail comme nom d'utilisateur et bien d'autres paramètres. Vous avez des modèles de nom d'utilisateur (patterns). Avec ce modèle, votre utilisateur peut utiliser de A à Z, majuscules, minuscules, chiffres et certains symboles, mais si vous voulez utiliser des langues exotiques comme le cyrillique ou l'hébreu, vous devez les ajouter là si vous voulez que vos utilisateurs puissent écrire dans leur propre langue. Quelques éléments sur le mot de passe pour empêcher les mots de passe courants, pour forcer la longueur minimale du mot de passe... les caractères minimaux, la durée ou la vie d'un mot de passe.

Cela complète, je pense, les premiers réglages que vous devez effectuer sur votre Tiki.

Définir votre logo et le titre du site web

Oh oui, les modules ! J'ai dit précédemment que je montrerais comment définir le titre ou le sous-titre de votre site web et le logo. Vous allez dans le panneau de contrôle des Modules (admin) et ici vous avez par défaut un module qui est "logo".

Les paramètres sont tous vides donc il utilise en fait le logo et le titre que nous avons vus dans le précédent panneau de contrôle Look and Feel, mais d'ici nous pouvons changer cela.

"Mon site web de flipper".

"Ceci est un site web Tiki".

Nous pouvons avoir un lien, un texte alternatif, un titre ; ces choses sont importantes si vous

voulez que votre site soit accessible à tous. Et l'URL de l'image. Pour cela, nous avons besoin d'une image, vous pouvez donc définir un chemin vers votre Tiki comme image/, etc., mais vous pouvez aussi télécharger une image dans vos galeries de fichiers et l'utiliser. Donc ici nous avons notre titre, nous devons changer le logo donc je quitte les modules. Je vais dans les galeries de fichiers. Je télécharge une image.

Peut-être sur le bureau, oui pourquoi pas.

Ok super, j'ai une image de flipper.

C'est l'ID de fichier 1.

Génial, maintenant je vais dans Configuration, Modules.

J'édite mon module logo et comme image je mets simplement : "display1"

Voyez l'image.

C'est sauvegardé.

Je quitte le module et j'ai mon premier site web avec titre, sous-titre, logo, etc. Et bien sûr les fonctionnalités installées par défaut dont nous avons discuté dans un autre tutoriel.

C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce Tutoriel Express Tiki et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter et je serai heureux de vous aider. La meilleure option est de m'envoyer un e-mail à me at bsfez.com. Vous pouvez également poster dans les commentaires de YouTube ou utiliser ma page Facebook et visiter mon site web. Si vous aimez cette vidéo, ne soyez pas timide et cliquez sur l'icône "J'aime" et partagez-la partout où vous pensez qu'elle devrait l'être.

Si vous ne voulez pas manquer mon prochain tutoriel et voulez être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo, il suffit de cliquez sur la cloche, le bouton d'abonnement de ma chaîne youtube.

Merci encore d'avoir regardé et que la puissance de Tiki soit avec vous.

[Plus d'informations](#)

Pour des informations sur comment démarrer un Tiki :

<https://tiki.org/Getting-Started-with-your-Tikiwiki-Site>

<https://doc.tiki.org/Tiki-Reference-Guide>

Conseils d'admin qui servent vraiment sur Tiki Wiki